

Stellarium

Adaptador USB

Para usar un adaptador USB (como USB a serial para control de telescopio) con Stellarium en Debian, el problema principal son los permisos en dispositivos como `/dev/ttyUSB0`, que pertenecen al grupo `dialout` .

- **Verificar el grupo del usuario**

1. Ejecutar `groups` para confirmar si el usuario está en `dialout` .
2. Si no, agregarlo con `sudo usermod -a -G dialout $USER`, luego cerrar sesión y volver a entrar.

- **Identificar el dispositivo**

1. Conectar el adaptador.
2. Usar `ls /dev/ttyUSB*` o `dmesg | tail` para ver el puerto (ej. `/dev/ttyUSB0`).
3. Verificar permisos con `ls -l /dev/ttyUSB0` (debe mostrar `crw-rw--- root dialout`).

- **Configurar en Stellarium**

1. En Stellarium, activar el plugin Telescope Control.
2. Seleccionar conexión directa al puerto serial (ej. `/dev/ttyUSB0`) y el protocolo de nuestro equipo (SynScan, LX200, etc.).

- **Solución alternativa con udev (persistente)**

1. Si persisten problemas, crear una regla udev:

```
# nano /etc/udev/rules.d/99-stellarium-usb.rules
```

con

```
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303",  
GROUP="dialout", MODE="0660"
```

ajustando idVendor y idProduct con

```
lsusb
```

una línea típica de esta orden muestra

```
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1446 Huawei Technologies
```

donde 12d1 es idVendor (Huawei) y 1446 es idProduct. Si trasladamos los datos de nuestro adaptador queda por ejemplo

```
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",  
GROUP="dialout", MODE="0660"
```

2. Luego

```
# udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
```

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:foto:opt_astro:stellarium:inicio?rev=1769155002

Last update: 2026/01/23 08:56



