

# [OBS] Plugin para una cámara virtual en Linux



**Sacado de...** Using your OBS output as input for your webcam in Debian

1. Comenzamos instalando v4l2loopback-dkms:

```
# aptitude install v4l2loopback-dkms
```

- Necesitamos configurar el dispositivo de cámara virtual. Utilizaremos por ejemplo /dev/video10 para no colisionar con ningún dispositivo existente:

```
# modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=10 card_label="OBS Cam"
exclusive_caps=1
```

2. A continuación instalaremos obs-v4l2sink plugin, pero primero:

```
# aptitude install git cmake libobs-dev
```

3. Después de experimentar con ffmpeg y altas latencias, cambiamos a este complemento OBS para escribir directamente en el dispositivo de video v4l2. Necesita algo de compilación, así que compilemos e installemos el complemento:

```
# aptitude install qtbase5-dev
# git clone --recursive https://github.com/obsproject/obs-studio.git
# git clone https://github.com/CatxFish/obs-v4l2sink.git
# cd obs-v4l2sink
# mkdir build && cd build
# cmake -DLIBOBS_INCLUDE_DIR="../../obs-studio/libobs" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
# make -j4
# make install
```

- Lamentablemente, parece que el archivo del complemento termina en una carpeta incorrecta /usr/lib/obs-plugins/, y se debe copiar en la correcta:

```
# cp /usr/lib/obs-plugins/v4l2sink.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/obs-plugins/
```

4. Ahora, si ejecutamos OBS, en Herramientas habrá una nueva opción: Salida de video V4L2. Debemos elegir la ruta al dispositivo V4L2, recordemos el parámetro nr cuando se activó el módulo v4l2loopback.

## Uso normal

Este proceso tiene una pega que esperemos que, tal como sugiere [Jorge Gómez](#), se resuelva pronto.

1. Al encender el equipo necesitamos hacer en una consola como administrador:

```
# modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=10 card_label="OBS Cam" exclusive_caps=1
```

2. Luego desde el OBS seleccionamos en Herramientas → V4L2 video output → /dev/video10 → Start
3. Y ya tenemos una cámara virtual llamada OBS Cam para usar por ejemplo en Webex.

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:pc\\_sof:obs:camara:inicio](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:pc_sof:obs:camara:inicio)

Last update: **2025/07/28 13:50**

