

# [Remoto] Escritorio remoto: Instalación



- Nuestro objetivo es acceder al escritorio de un equipo desde otro, de forma que tengamos disponible una apariencia de trabajo en entorno gráfico como si estuviésemos delante del equipo remoto.
- Cuando conectamos un equipo a otro, el equipo que se conecta se llama **cliente** y al equipo que nos conectamos se le llama **servidor**.

## Instalación

### En el servidor

Procedimiento a seguir en el equipo servidor, es decir al que nos queremos conectar remotamente.

- **Linux**

- En el equipo remoto se instala xrdp.

```
# aptitude install xrdp
```

y se comprueba que esté funcionando con

```
# systemctl status xrdp
```

Si no estuviera activo se hará

```
# systemctl restart xrdp
```

- **Windows**

- Se permitirá el acceso a escritorio remoto: Click dcho en mi equipo → Propiedades → Configuración de acceso remoto → Pestaña Remoto → Habilitar la casilla "Permitir las conexiones remotas a este equipo".
- Windows limita a **una** el número de conexiones remotas.
  - Si el usuario está trabajando localmente y otro se conecta remotamente, el local será expulsado automáticamente de su sesión; si intenta volver a abrirla entonces desconectará automáticamente la sesión iniciada en remoto. Cosa que no sucede en Linux.
  - Si queremos que Windows se comporte como Linux tendremos que **pagar una licencia aparte por cada usuario** que queramos en remoto.

### En el cliente

Procedimiento a seguir en el equipo cliente, es decir el que se va a conectar al equipo remoto.

- **Linux**

- En el cliente se instala un cliente de escritorio remoto, como por ejemplo `remmina`.
- Desde el `remmina` usando protocolo RDP indicamos la IP del servidor.

- **Windows.** Se ejecuta "Conexión a escritorio remoto".

Last update: 2025/04/25 19:12 doc:tec:net:remoto:rdp\_install:inicio [https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:rdp\\_install:inicio?rev=1745601164](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:rdp_install:inicio?rev=1745601164)

---

From: <https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link: [https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:rdp\\_install:inicio?rev=1745601164](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:rdp_install:inicio?rev=1745601164)

Last update: **2025/04/25 19:12**

