

[Remoto] Haciendo WOL

Desde Linux

- **Orden por consola.** Una posible orden es `wakeonlan` y puede ser necesario instalarla previamente

```
# aptitude install wakeonlan
```

El uso de esta orden:

```
usuario@host:~$ wakeonlan
Usage
wakeonlan [-h] [-v] [-i IP_address] [-p port] [-f file] [[hardware_address] ...]

Options
-h
    this information
-v
    displays the script version
-i ip_address
    set the destination IP address
    default: 255.255.255.255 (the limited broadcast address)
-p port
    set the destination port
    default: 9 (the discard port)
-f file
    uses file as a source of hardware addresses

See also
wakeonlan(1)
```

- **Ejemplo** para en una única orden encender varios equipos:

```
wakeonlan -f macs.txt
```

donde previamente hemos creado el fichero `macs.txt` con la lista de MACs de los ordenadores que queremos encender

[macs.txt](#)

```
04:92:26:c3:8a:f8
64:51:06:36:0e:35
64:51:26:60:0e:3e
04:92:f6:c1:f3:c0
64:51:06:5b:f0:eb
64:51:26:51:07:c3
```

Desde Windows

Hay múltiples programas que permiten hacerlo. Uno de ellos es [MagiWOL](#), que existe tanto en versión instalable como portable.



MagiWOL

- [MagiWOL versión portable 3.42](#)
- [MagiWOL versión portable 3.62](#)

Desde un NAS Synology

Edit task

General

Task Settings

Notification

☒ Send run details by email

Email:

☐ Send run details only when the script terminates abnormally

Run command

User-defined script

```
synonet --wake 50:E5:49:31:DF:59 eth0;  
#ether-wake -i eth0 50:E5:49:31:DF:59;  
#etherwake -b 192.168.1.66 50:E5:49:31:DF:59;
```

OK

Cancel

Apoyo



1. [Wake on Lan \(TECNOZERO\)](#)
2. [Comando Linux wakeonlan: enciende tus equipos de manera remota](#)
3. [Wikipedia - Wake on LAN](#)
4. [Wake on Lan - Encendido remoto](#)



5. Wake On LAN/WAN - Encender remotamente un ordenador
6. WOL (Wake On Lan) Remoto
7. Encendido remoto Wake On Lan
8. How To Wake up Windows Machine via WOL from Synology NAS (or any Linux Server)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol_basico:inicio?rev=1745599566

Last update: **2025/04/25 18:46**

