

[Remoto] WOL: Haciendo WOL

Desde Linux

- **Orden por consola.** Una posible orden es `wakeonlan` y puede ser necesario instalarla previamente

```
# aptitude install wakeonlan
```

El uso de esta orden:

```
usuario@host:~$ wakeonlan
Usage
    wakeonlan [-h] [-v] [-i IP_address] [-p port] [-f file] [[hardware_address] ...]

Options
    -h
        this information
    -v
        displays the script version
    -i ip_address
        set the destination IP address
        default: 255.255.255.255 (the limited broadcast address)
    -p port
        set the destination port
        default: 9 (the discard port)
    -f file
        uses file as a source of hardware addresses

See also
    wakeonlan(1)
```

- **Ejemplo** para en una única orden encender varios equipos:

```
$ wakeonlan -f macs.txt
```

donde previamente hemos creado el fichero `macs.txt` con la lista de MACs de los ordenadores que queremos encender

[macs.txt](#)

```
04:92:26:c3:8a:f8
64:51:06:36:0e:35
64:51:26:60:0e:3e
04:92:f6:c1:f3:c0
64:51:06:5b:f0:eb
64:51:26:51:07:c3
```

Desde Windows

Hay múltiples programas que permiten hacerlo. Uno de ellos es [MagiWOL](#), que existe tanto en versión instalable como portable.



MagiWOL

- [MagiWOL versión portable 3.42](#)
- [MagiWOL versión portable 3.62](#)

Desde un NAS Synology

Edit task

General

Task Settings

Notification

☒ Send run details by email

Email:

☐ Send run details only when the script terminates abnormally

Run command

User-defined script

```
synonet --wake 50:E5:49:31:DF:59 eth0;  
#ether-wake -i eth0 50:E5:49:31:DF:59;  
#etherwake -b 192.168.1.66 50:E5:49:31:DF:59;
```

OK

Cancel

Información adicional



1. [Wikipedia - Wake on LAN](#)
2. [Wake on Lan \(TECNOZERO\)](#)
3. [Comando Linux wakeonlan: enciende tus equipos de manera remota](#)
4. [Wake on Lan - Encendido remoto](#)



5. Encendido remoto Wake On Lan
6. How To Wake up Windows Machine via WOL from Synology NAS (or any Linux Server)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol_basico:inicio?rev=1764653869

Last update: **2025/12/02 06:37**

