# Debian: Inicio automático de sesión sin contraseña



Tomado de Un bruto con Debian

Pueden existir ocasiones en las que queremos arrancar nuestro ordenador y que se inicie Debian sin pasar antes por el tramite de introducir usuario y contraseña. Bien sea porque estamos totalmente seguros de que solo nosotros utilizamos el ordenador, bien porque el equipo solo lo usa un niño para jugar y no queremos complicarle con contraseñas, o por cualquier otro motivo.

El proceso depende del entorno gráfico que estés utilizando: Más concretamente, del gestor de inicio de sesión. En las instrucciones que se dan a continuación, donde pone nombre\_usuario se sustituirá por el nombre de la cuenta del usuario en cuestión.

Con este procedimiento, al reiniciar el equipo se iniciara automáticamente la sesión del usuario que quieras. Por favor, ni se te pase por la cabeza hacerlo con el usuario root.

#### **Con Gnome**

Si tenemos GDM3 como gestor de inicio hay que hacer lo siguiente:

1. Editar como superusuario el fichero /etc/gdm3/daemon.conf

```
gksudo gedit /etc/gdm3/daemon.conf
```

2. Buscaremos las siguientes lineas:

```
# AutomaticLoginEnable = false
# AutomaticLogin =
```

3. Las descomentaremos, es decir, quitaremos el carácter # del principio y añadiremos nuestro usuario al final de la segunda linea, quedando algo así:

```
AutomaticLoginEnable = false
AutomaticLogin = nombre_usuario
```

## **Con Mate**

En su gestor de arranque MDM, el procedimiento es el mismo que en Gnome, pero el fichero a editar es /etc/mdm/mdm.conf.

## **Con XFCE**

En su gestor de inicio lightdm habrá que:

1. Editar el fichero /etc/lightdm/lightdm.conf

```
gksudo leafpad /etc/lightdm/lightdm.conf
```

2. Aquí añadiremos al final una linea que diga...

```
autologin-user=nombre_usuario
```

### **Con LXDE**

En el gestor de inicio lxdm habrá que:

1. Editar el fichero /etc/lxdm/lxdm.conf y añadir al final la linea...

autologin=nombre\_usuario



En Debian 9 el gestor de inicio es lightdm y

1. Editaremos el fichero /etc/lightdm/lightdm.conf descomentando y completando la línea...

autologin-user=nombre\_usuario



Aquí tienes más información acerca de LigthDM

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:auto:inicio

Last update: 2021/12/25 03:00

