

Archivos ISO


Creación desde un CD/DVD en Linux Debian




- Cómo crear un archivo ISO desde un CD o DVD en cualquier sistema operativo

Método gráfico, usando el accesorio "Discos"


1. Introducimos el CD/DVD en la unidad óptica lectora y esperamos a que se monte en el sistema de archivos.
2. Abrimos "Discos" desde Menú principal > Accesorios > Discos y seleccionamos la unidad óptica



3. En el menú superior escogemos Crear imagen de disco



4. Introducimos el nombre que va a tener la imagen ISO y la damos al botón Empezar a crear



5. Listo 😊

Método por comandos de consola



Por este método es necesario usar algún comando que solo puede ejecutar un administrador.



- ¿Cómo veo todos los montajes en Linux?

1. **Introducimos** el CD/DVD en la unidad óptica lectora y esperamos a que se monte en el sistema de archivos.
2. **Descubrimos los montajes**. Cuando montamos un sistema de archivos, como un CD, un disco duro o una memoria USB, se crea un punto de montaje dentro del sistema. Este punto de montaje significa almacenar virtualmente el contenido del CD, el disco duro o la memoria USB dentro del sistema. Los archivos no se almacenan realmente en el almacenamiento de nuestro sistema, pero el sistema los hace accesibles desde sí mismo al importarlos bajo su jerarquía de sistema de archivos. Cuando desmontamos un dispositivo, hacemos exactamente lo contrario e indicamos al sistema que deje de proporcionar puntos de montaje para archivos externos. Para descubrir los puntos de montaje que tiene de nuestro sistema se pueden ejecutar varias órdenes, que se indican a continuación: `findmnt`, `cat`, `mount` y `df`.

1. `findmnt`. Este comando enumera todos los puntos de montaje. Para hacer esto, `findmnt` lee los archivos `/etc/fstab`, `/etc/fstab.d`, `/etc/mtab` o `/proc/self/mountinfo`.

```
$ findmnt
```

Ejemplo de resultado:

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/	/dev/sda2	ext4	rw,relatime,erro
/sys	sysfs	sysfs	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/kernel/security	securityfs	securityfs	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/fs/cgroup	cgroup2	cgroup2	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/fs/pstore	pstore	pstore	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/firmware/efi/efivars	efivarfs	efivarf	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/fs/bpf	bpf	bpf	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/kernel/tracing	tracefs	tracefs	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/kernel/debug	debugfs	debugfs	rw,nosuid,nodev,
├─/sys/kernel/config	configfs	configf	rw,nosuid,nodev,
└─/sys/fs/fuse/connections	fusectl	fusectl	rw,nosuid,nodev,
/proc	proc	proc	rw,nosuid,nodev,
└─/proc/sys/fs/binfmt_misc	systemd-1	autofs	rw,relatime,fd=2
└─/proc/sys/fs/binfmt_misc	binfmt_misc	binfmt_	rw,nosuid,nodev,

/dev	udev	devtmpf	rw,nosuid,relatime
└─/dev/pts	devpts	devpts	rw,nosuid,noexec
└─/dev/shm	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,
└─/dev/mqueue	mqueue	mqueue	rw,nosuid,nodev,
└─/dev/hugepages	hugetlbfs	hugetlb	rw,relatime,page
─/run	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,
└─/run/lock	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,
└─/run/credentials/systemd-sysusers.service	ramfs	ramfs	ro,nosuid,nodev,
└─/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service	ramfs	ramfs	ro,nosuid,nodev,
└─/run/credentials/systemd-sysctl.service	ramfs	ramfs	ro,nosuid,nodev,
└─/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service	ramfs	ramfs	ro,nosuid,nodev,
└─/run/user/1000	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,
└─/run/user/1000/doc	portal	fuse.po	rw,nosuid,nodev,
└─/run/user/1000/gvfs	gvfsd-fuse	fuse.gv	rw,nosuid,nodev,
─/boot/efi	/dev/sdal	vfat	rw,relatime,fmask
─/media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL	/dev/sr0	iso9660	ro,nosuid,nodev,

Donde la información de las columnas significa:

- TARGET (OBJETIVO): esta columna muestra el punto de montaje.
- SOURCE (FUENTE): en esta columna, puede ver el dispositivo montado.
- FSTYPE: Aquí se describe el sistema de archivos.
- OPTIONS (OPCIONES): esta columna muestra opciones de punto de montaje, como solo lectura o escritura.

Así, se observa que el CD/DVD de este ejemplo se identifica como /dev/sr0 y está montado en /media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL

2. cat. La técnica más precisa para ver los puntos de montaje en Linux es leer el archivo /proc/mounts usando cat. Esta es también la forma menos amigable para los humanos, con la peor salida visual. La ventaja de este método es que el núcleo proporciona directamente la información para ver los puntos de montaje.

```
$ cat /proc/mounts
```

Ejemplo de salida:

```
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs
rw,nosuid,relatime,size=8074260k,nr_inodes=2018565,mode=755,inode64 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1621980k,mode=755,inode64 0
0
/dev/sda2 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,inode64 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64 0 0
cgroup2 /sys/fs/cgroup cgroup2
rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
bpf /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs
rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeo=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16435 0 0
tracefs /sys/kernel/tracing tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
```

```

hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
ramfs /run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs
ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
ramfs /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs
ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
ramfs /run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs
ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
/dev/sdal /boot/efi vfat
rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
ramfs /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs
ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs
rw,nosuid,nodev,relatime,size=1621976k,nr_inodes=405494,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse
rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
portal /run/user/1000/doc fuse.portal
rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/sr0 /media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL iso9660
ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,iocharset=utf8 0 0

```

3. mount. Al ejecutarlo, se obtendrá una salida con todos los sistemas de archivos montados. Si le sigue el indicador -l, también mostrará el nombre del punto de montaje.

```
$ mount
```

Ejemplo de resultado de esta orden:

```

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs
(rw,nosuid,relatime,size=8074260k,nr_inodes=2018565,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts
(rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1621980k,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstree on /sys/fs/pstree type pstree (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs
(rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16435)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs

```

```
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sdal on /boot/efi type vfat
(rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs
(rw,nosuid,nodev,relatime,size=1621976k,nr_inodes=405494,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sr0 on /media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL type iso9660
(ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,iocharset=utf8,uhelper=udisks2)
```

```
$ mount -l
```

Ejemplo de salida de esa orden:

```
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs
(rw,nosuid,relatime,size=8074260k,nr_inodes=2018565,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts
(rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1621980k,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs
(rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16435)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sdal on /boot/efi type vfat
```

```
(rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs
(rw,nosuid,nodev,relatime,size=1621976k,nr_inodes=405494,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sr0 on /media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL type iso9660
(ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,iocharset=utf8,uhelper=udisks2)
[NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL]
```

4. df. El comando df (Disk Free) también es útil para imprimir todos los puntos de montaje. El comando df se utiliza principalmente para mostrar el espacio disponible y utilizado en todos los dispositivos de almacenamiento. Para obtener una salida con todos los puntos de montaje usando df, simplemente ejecutarlo sin opciones adicionales, como se muestra a continuación.

```
$ df
```

Ejemplo de salida:

S.ficheros	bloques de 1K	Usados	Disponibles	Uso%	Montado en
udev	8074260	0	8074260	0%	/dev
tmpfs	1621980	884	1621096	1%	/run
/dev/sda2	228140460	23398004	193080788	11%	/
tmpfs	8109892	448480	7661412	6%	/dev/shm
tmpfs	5120	8	5112	1%	/run/lock
/dev/sda1	523244	5984	517260	2%	/boot/efi
tmpfs	1621976	44	1621932	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	378322	378322	0	100%	
/media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL					

Esta salida muestra 6 columnas:

- S.ficheros: esta columna muestra el sistema de archivos.
- bloques de 1K: aquí podemos ver el tamaño.
- Usados: esta columna muestra el espacio utilizado (en bloques de 1K).
- Disponibles: espacio usado disponible (en bloques de 1K).
- Uso%: Porcentaje de espacio utilizado
- Montado en: Punto de montaje.

3. **Desmontamos el medio** del CD/DVD. Para ello nos haremos root previamente. En nuestro ejemplo:

```
# umount /media/usuario/NGH15_MULTI+SRD_ES_BY_THEFULL
```

4. **Creamos la imagen ISO** con el comando dd. En nuestro ejemplo:

```
# dd if=/dev/sr0 of=/home/usuario/mi_cd.iso
```

Cuando termina el proceso nos indica, siguiendo con nuestro ejemplo:

```
757244+0 records in
757244+0 records out
387708928 bytes (388 MB, 370 MiB) copied, 198,851 s, 1,9 MB/s
```

5. Listo 😎

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:iso:inicio>

Last update: **2024/12/16 00:22**

